



Acronis[®] Backup & Recovery[™] 10 Advanced Workstation

Guide d'installation

Table des matières

1.	Avant l'installation	3
1.1.	Composants Acronis Backup & Recovery 10.....	3
1.1.1.	Agent pour Windows	3
1.1.2.	Composants de démarrage et media builder	4
1.1.3.	Composants pour une gestion centralisée.....	4
1.1.4.	Console de gestion	7
1.1.5.	Acronis Wake-On-LAN	7
1.2.	Systèmes d'exploitation supportés	7
1.3.	Configuration matérielle	10
1.4.	Politique de licence	11
1.5.	Utilisation du serveur de licences Acronis	12
2.	Installation de Acronis Backup & Recovery 10	15
2.1.	Installation locale (Windows).....	15
2.1.1.	Préparation.....	15
2.1.2.	Procédure d'installation.....	15
2.1.3.	Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis	16
2.1.4.	Spécifier des serveurs Microsoft SQL	17
2.1.5.	Enregistrer les composants sur le serveur de gestion	17
2.1.6.	Spécifier les utilisateurs autorisés à se connecter à distance.....	18
2.1.7.	Mettre à jour	18
2.2.	Installation à distance (Windows).....	18
2.3.	Installation sans surveillance dans Windows.....	20
2.4.	Paramètres de script de configuration	21
2.5.	Installation des composants en utilisant une Politique de Groupe	23
2.5.1.	Préparation du déploiement de l'agent	23
2.5.2.	Configuration de l'objet de Politique de Groupe	25
3.	Upgrading from trial to full product version	27
3.1.	Changer de licence	28
3.2.	Mise à niveau des composants pour Windows.....	29
4.	Mise à niveau vers des éditions avancées de Acronis Backup & Recovery 10	30
4.1.	Avant la mise à niveau	30
4.2.	Installer ou mettre à niveau le serveur de licences Acronis	31
4.3.	Installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10.....	31
4.4.	Mettre à niveau le serveur de groupe Acronis vers un serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10.....	32
4.5.	Mettre à niveau le serveur de sauvegarde Acronis vers un nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10	33
4.6.	Mettre à niveau les agents Acronis True Image et les versions locales.....	34
4.6.1.	Importer une tâche	37
5.	Index.....	38

1. Avant l'installation

Cette section répond aux questions que vous pouvez vous poser avant l'installation du produit.

1.1. Composants Acronis Backup & Recovery 10

Cette section présente la liste des composants d'Acronis Backup & Recovery 10, ainsi qu'une brève description de leurs fonctionnalités.

Acronis Backup & Recovery 10 comprend trois types de composants.

Composants pour une machine gérée (agents)

Il s'agit des applications qui effectuent la sauvegarde de données, la récupération et les autres opérations sur les machines gérées par Acronis Backup & Recovery 10. Pour pouvoir effectuer des opérations sur chaque machine gérée, les agents requièrent une licence. Les agents ont plusieurs fonctionnalités, ou modules complémentaires, qui activent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent nécessiter des licences supplémentaires.

Avec Bootable Media Builder, vous pouvez créer un support de démarrage de façon à utiliser les agents et d'autres utilitaires de secours dans un environnement de secours. La disponibilité des modules complémentaires de l'agent dépend de si le module complémentaire est installé sur la machine sur laquelle media builder fonctionne.

Composants pour gestion centralisée

Ces composants, livrés avec les éditions avancées, fournissent la capacité de gestion centralisée. L'utilisation de ces composants ne fait pas l'objet d'une licence.

Console

La console fournit une interface graphique et une connexion à distance aux agents et autres composants d'Acronis Backup & Recovery 10.

1.1.1. Agent pour Windows

Cet agent permet une protection de données sous Windows au niveau du disque et au niveau du fichier.

Sauvegarde de disque

La protection de données au niveau du disque s'appuie sur la sauvegarde soit d'un disque soit d'un système de fichier d'un volume en bloc, ainsi que sur toutes les informations nécessaires pour que le système d'exploitation démarre ; ou sur tous les secteurs du disque utilisant l'approche secteur par secteur (mode raw.) Une sauvegarde qui contient une copie d'un disque ou d'un volume sous une forme compacte s'appelle une sauvegarde d'un disque (volume) ou une image d'un disque (volume). Il est possible de restaurer des disques ou des volumes en bloc à partir d'une telle sauvegarde, ainsi que des dossiers et des fichiers individuels.

Sauvegarde de fichier

La protection de données au niveau du fichier s'appuie sur la sauvegarde de fichiers et de dossiers résidant sur la machine où l'agent est installé ou sur un réseau partagé. Les fichiers peuvent être restaurés sur leur emplacement d'origine ou dans un autre endroit. Il est possible de restaurer tous les fichiers et les dossiers qui ont été sauvegardés ou de sélectionner lequel d'entre eux vous souhaitez restaurer.

1.1.1.1. Restauration universelle

Le module complémentaire Restauration Universelle vous permet d'utiliser la restauration vers une fonctionnalité de matériel dissemblable sur la machine où l'agent est installé, et de créer un support de démarrage avec cette fonctionnalité. Universal Restore gère les différences dans les périphériques qui sont critiques pour le démarrage de Windows, tels que les contrôleurs de stockage, la carte-mère ou le jeu de puces.

1.1.1.2. Déduplication

Ce module complémentaire permet à l'agent de sauvegarder des données sur des emplacements de stockage de déduplication gérés par le noeud de stockage de Acronis Backup & Recovery 10.

1.1.2. Composants de démarrage et media builder

Les composants de démarrage de l'agent permettent des opérations avec le redémarrage, telles que la restauration du volume contenant le système d'exploitation actuellement actif. Une fois que les opérations sont terminées, la machine démarre à nouveau sous le système d'exploitation. Les composants de démarrage s'appuient sur le noyau Linux. Vous pouvez choisir de ne pas installer les composants de démarrage et d'exécuter les opérations qui requièrent un redémarrage à l'aide d'un support de démarrage.

Acronis Bootable Media Builder est un outil dédié à créer un support de démarrage. Media builder peut créer un support de démarrage reposant soit sur l'environnement de préinstallation de Windows, soit sur le noyau Linux.

Le module complémentaire Restauration Universelle vous permet d'utiliser la restauration vers une fonctionnalité de matériel dissemblable sur la machine où l'agent est installé, et de créer un support de démarrage avec cette fonctionnalité. Universal Restore gère les différences dans les périphériques qui sont critiques pour le démarrage de Windows, tels que les contrôleurs de stockage, la carte-mère ou le jeu de puces.

1.1.3. Composants pour une gestion centralisée

Cette section donne la liste des composants inclus dans les éditions de Acronis Backup & Recovery 10 qui fournissent la capacité de gestion centralisée. Outre ces composants, les agents de Acronis Backup & Recovery 10 doivent être installés sur toutes les machines qui nécessitent une protection de données.

1.1.3.1. Serveur de gestion

Le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 est le serveur central qui pilote la protection des données au sein du réseau de l'entreprise. Le serveur de gestion fournit à l'administrateur :

- un point d'entrée unique vers l'infrastructure Acronis Backup & Recovery 10

- un moyen facile de protéger des données sur de nombreuses machines à l'aide du groupement et des politiques de sauvegarde
- une fonctionnalité de surveillance à travers toute l'entreprise
- la capacité de créer des Emplacements de stockage entrallisés pour stocker les archives de sauvegarde de l'entreprise
- la capacité de gérer des nœuds de stockage.

S'il se trouve plusieurs serveurs de gestion sur le réseau, ils fonctionnent indépendamment, gèrent des machines différentes et utilisent des emplacements de stockage centralisés différents pour stocker les archives.

Les bases de données du serveur de gestion

Le serveur de gestion utilise les bases de données Microsoft SQL :

- La base de données de configuration qui stocke la liste des machines enregistrées et d'autres information de configuration, y compris des politiques de sauvegarde créées par l'administrateur.
- La base de données de synchronisation utilisée pour la synchronisation du serveur de gestion avec des machines enregistrées et des nœuds de stockage. Ceci est une base de données avec des données opérationnelles changeant rapidement.
- La base de données de rapport qui stocke le journal centralisé. Cette base de données peut devenir plus large. Sa taille dépend du niveau de journalisation que vous définissez.

Les bases de données de configuration et de synchronisation doivent résider sur le même serveur Microsoft SQL (appelé un serveur fonctionnel) installées de préférence sur la même machine que le serveur de gestion. La base de données de rapports peut être configurée sur le même serveur ou un serveur SQL différent.

Lorsque vous installez un serveur de gestion, vous pouvez sélectionner à la fois pour le serveur opérationnel et le serveur de rapport lequel vous voulez utiliser. Les options suivantes sont disponibles :

1. Microsoft SQL Server 2005 Express qui est livré avec le pack d'installation et s'installe sur la même machine. Dans ce cas, une instance de serveur SQL avec trois bases de données sera créée sur la machine.
2. Microsoft SQL Server 2008 (toute édition) préalablement installé sur n'importe quelle machine.
3. Microsoft SQL Server 2005 (toute édition) préalablement installé sur n'importe quelle machine.

1.1.3.2. Nœud de stockage

Le nœud de stockage de Acronis Backup & Recovery 10 est un serveur destinée à optimiser l'utilisation de plusieurs ressources (telles que la capacité de stockage pour l'entreprise, la largeur de bande du réseau, ou la charge de l'UC de la machine gérée) requises pour la protection de données de l'entreprise. Ce but est atteint grâce à l'organisation et à la gestion des emplacements qui servent d'unités de stockage dédiées des archives de sauvegarde de l'entreprise (emplacements de stockage gérés).

Les nœuds de stockage permettent de créer une infrastructure de stockage, hautement modulable et souple, en termes de support matériel. On peut définir jusqu'à 20 nœuds de stockage, chacun étant capable de gérer jusqu'à 20 emplacements de stockage. L'administrateur contrôle de manière centrale les nœuds de stockage à partir du serveur de gestion de Acronis Backup & Recovery 10 . Un connexion de console directe à un nœud de stockage n'est pas possible.

Configuration de l'infrastructure de stockage

Installez les nœuds de stockage, ajoutez-les au serveur de gestion (la procédure est analogue à l'enregistrement de la machine gérée) et créez des emplacements de stockage centralisés. Lors de la création d'un emplacement de stockage centralisé, spécifiez le chemin d'accès à l'emplacement de stockage, le nœud de stockage qui gèrera l'emplacement de stockage et les opérations de gestion à exécuter sur l'emplacement de stockage.

Un emplacement de stockage géré peut être organisé :

- sur les disques durs local au nœud de stockage
- sur un réseau partagé
- sur un SAN (Storage Area Network - SAN)
- sur un NAS (Network Attached Storage - NAS)
- sur une bibliothèque rattachée localement au nœud de stockage.

Les opérations de gestion sont comme suit.

Nettoyage et validation côté nœud de stockage

Les archives, stockées dans des emplacements de stockage non gérés, sont gardées par les agents qui créent les archives. Cela signifie que chaque agent non seulement sauvegarde des données vers l'archive, mais qu'il exécute également des tâches de service qui s'appliquent à l'archive, les règles de rétention et les règles de validation par le plan de sauvegarde. Pour libérer les machines gérées de la charge inutile de l'UC, l'exécution des tâches de service peuvent être déléguées au nœud de stockage. Puisque la planification des tâches existe sur la machine sur laquelle l'agent réside, et par conséquent utilise le temps et les événements de la machine, l'agent doit lancer le nettoyage côté nœud de stockage et la validation côté nœud de stockage selon le planning. Pour ce faire, l'agent doit être opérationnel. Un autre traitement est exécuté par le nœud de stockage.

Cette fonctionnalité ne peut pas être désactivée dans un emplacement de stockage géré. Les deux prochaines opérations sont facultatives.

Déduplication

Un emplacement de sauvegarde géré peut être configuré comme un emplacement de stockage de déduplication. Cela signifie que des données identiques seront sauvegardées sur cet emplacement de stockage une seule fois pour réduire au minimum l'utilisation du réseau pendant la sauvegarde et l'espace de stockage occupé par les archives. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section « Déduplication » dans le guide utilisateur.

Chiffrement

Un emplacement de stockage géré peut être configuré de façon à ce tout ce qui est écrit sur celui-ci soit chiffré et que tout ce qui est lu dans celui-ci soit déchiffré de manière transparente par le nœud de stockage, à l'aide d'une clé de chiffrement spécifique à l'emplacement de stockage stockées sur le nœud de serveur. Au cas où une personne non autorisée volerait le support de stockage ou y accéderait, la personne malveillante ne pourra pas déchiffrer le contenu de l'emplacement de stockage sans accès à ce nœud de stockage spécifique.

Si l'archive est déjà chiffrée par l'agent, le chiffrement côté nœud de stockage s'applique en plus du chiffrement exécuté par l'agent.

1.1.3.3. Serveur PXE

Acronis PXE Server permet le démarrage de machines sur des composants de démarrage de Acronis au travers du réseau.

Le redémarrage du réseau :

- élimine le besoin d'avoir un technicien sur place pour installer le support de démarrage dans le système devant être démarré.
- Pendant les opérations de groupes, il réduit le temps requis pour démarrer plusieurs machines comparé à l'utilisation d'un support de démarrage physique.

1.1.3.4. License Server

Le serveur vous permet de gérer des licences de produits de Acronis et d'installer les composants qui nécessitent des licences.

Pour de plus amples informations à propos du serveur de licence de Acronis, veuillez consulter « Utilisation du serveur de licence de Acronis » (p. 12).

1.1.4. Console de gestion

La console de gestion de Acronis Backup & Recovery 10 est un outil administratif pour un accès distant ou local aux agents de Acronis Backup & Recovery 10, et dans les éditions du produit qui comportent la capacité de gestion centralisée, au serveur de gestion de Acronis Backup & Recovery 10.

Le console a deux distributions pour l'installation sur Windows et l'installation sur Linux. Alors que les deux distributions activent la connexion à l'agent de Acronis Backup & Recovery 10 et au serveur de gestion de Acronis Backup & Recovery 10, nous vous recommandons d'utiliser la console pour Windows si vous avez le choix entre les deux. La console qui s'installe sur Linux a une fonctionnalité limitée :

- L'installation à distance des composants de Acronis Backup & Recovery 10 n'est pas disponible
- Les fonctions liées au répertoire actif, telles que la navigation du répertoire actif, ne sont pas disponibles.

1.1.5. Acronis Wake-On-LAN

Acronis Wake-On-LAN active le Serveur de Gestion Acronis Backup & Recovery 10 à réveiller pour sauvegarder les machines situées dans un autre sous-réseau. Acronis Wake-On-LAN Proxy installe n'importe quel serveur sur le sous-réseau où les machines à sauvegarder sont situées.

1.2. Systèmes d'exploitation supportés

Composants pour une machine gérée

Agent Acronis Backup & Recovery 10 for Windows

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

- Windows 2000 Professionnel SP4 / XP Professionnel SP2+
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003/Server 2008
- Windows SBS 2003/SBS 2008
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008 x64 Editions
- Windows Vista - toutes les éditions sauf Vista Home Basic et Vista Home Premium
- Windows 7

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

- Windows SBS 2003/SBS 2008

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows

- Windows 2000 Professionnel SP4 / XP Professionnel SP2+
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003/Server 2008
- Windows SBS 2003/SBS 2008
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008 x64 Editions
- Windows Vista - toutes les éditions sauf Vista Home Basic et Vista Home Premium
- Windows 7

La connexion à distance vers l'agent n'est pas possible.

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation

- Windows 2000 Professional SP4/XP Home Editions/XP Professional SP2+
- Windows XP Professionnel x64 Edition
- Windows Vista - toutes éditions
- Windows 7

L'installation distante à l'agent installé sur les éditions Windows Home n'est pas possible.

Poste de travail Acronis Backup & Recovery 10

- Windows 2000 Professional SP4/XP Home Editions/XP Professional SP2+
- Windows XP Professionnel x64 Edition
- Windows Vista - toutes éditions
- Windows 7

La connexion à distance vers l'agent n'est pas possible.

Agent Acronis Backup & Recovery 10 pour Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Serveur pour Linux

- Linux avec noyau 2.4.20 ou plus récent (incluant les noyaux 2.6.x) et glibc 2.3.2 ou plus récent.

- Plusieurs distributions Linux, dont :
 - Red Hat Enterprise Linux 4 et 5
 - CentOS 4 et 5
 - Fedora 9 et 10
 - Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) et 9.04 (Jaunty Jackalope)
 - Debian 4 (Lenny) et 5 (Etch)
 - SUSE Linux Enterprise Server 10
 - openSUSE
 - Asianux
- Les versions x64 des distributions Linux ci-dessus et d'autres distributions Linux sont également supportées.

L'agent pour Linux est en fait un exécutable 32-bit. Pour l'authentification, l'agent utilise les bibliothèques système versions 32-bit, lesquelles ne sont pas toujours installées par défaut avec les distributions 64-bit. Lorsque vous utilisez l'agent sur une distribution basée sur RedHat 64-bit, tel que RHEL, CentOS, Fedora ou Scientific Linux, assurez-vous que les paquets 32-bit suivants sont installés sur le système :

```
pam.i386
libselinux.i386
libsepol.i386
```

Ces paquets devraient être disponibles sur le stockage de votre distribution Linux.

Agent Acronis Backup & Recovery 10 for Hyper-V

- Windows Server 2008 x64 Edition avec Hyper-V

Cet agent installe sur un hôte Hyper-V comme addition à l'agent Acronis Backup & Recovery 10 for Windows.

Agent Acronis Backup & Recovery 10 pour ESX/ESXi

- VMware ESX Infrastructure 3.5 Update 2+
- VMware ESX/ESXi 4.0

L'agent pour ESX/ESXi est fourni en tant qu'appareil virtuel.

L'Agent pour ESX/ESXi prend en charge toutes les licences VMware ESXi sauf la licence gratuite. Cela est dû au fait que l'agent utilise l'appareil Remote Command Line et que VMware ESXi gratuit restreint l'accès à cet appareil à un accès en lecture seule. L'agent fonctionne pendant la période d'évaluation de VMware ESXi. Une fois qu'une clé de série VMware ESXi gratuite est entrée, l'agent pour ESX/ESXi cessera de fonctionner.

Composants pour gestion centralisée

Serveur de licences Acronis

- Windows 2000 Professionnel SP4 / XP Professionnel SP2+
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003/Server 2008
- Windows SBS 2003/SBS 2008
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008 x64 Editions

- Windows Vista - toutes les éditions sauf Vista Home Basic et Vista Home Premium
- Windows 7

Console d'administration Acronis Backup & Recovery 10

- Windows 2000 Professional SP4/XP Home Editions/XP Professional SP2+
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003/Server 2008
- Windows SBS 2003/SBS 2008
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008 x64 Editions
- Windows Vista - toutes éditions
- Windows 7

Serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 et nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10

- Windows 2000 Professionnel SP4 / XP Professionnel SP2+
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003/Server 2008*
- Windows SBS 2003/SBS 2008*
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003/2008* x64 Editions
- Windows Vista - toutes les éditions sauf Vista Home Basic et Vista Home Premium
- Windows 7*

* Le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 traite les bibliothèques de bandes magnétiques et les chargeurs automatiques à l'aide de Removable Storage Management (RSM). Puisque Windows Server 2008 R2 et Windows 7 ne prennent pas en charge RSM, un nœud de stockage installé dans ces systèmes d'exploitation ne prend pas en charge les bibliothèques de bandes magnétiques et les chargeurs automatiques.

1.3. Configuration matérielle

Cette section fait la liste de la configuration matérielle minimale et recommandée pour installer et exécuter les composants Acronis Backup & Recovery 10.

Console d'administration Acronis Backup & Recovery 10

Élément	Configuration minimale	Recommandée
Processeur de l'ordinateur	Processeur moderne, 800 MHz ou plus rapide Les plates-formes Itanium ne sont pas prises en charge	Processeur 1 GHz 32-bit (x86) ou 64-bit (x64)
Mémoire du système	128 Mo	512 Mo ou plus
Résolution de l'écran	800*600 pixels	1024*768 pixels ou supérieure
Espace disque pour l'installation	50 Mo	
Autre matériel	Souris	

		Carte d'interface réseau ou un adaptateur de réseau virtuel
		Lecteur CD-RW, DVD-RW, pour la création du support de démarrage

Agent Acronis Backup & Recovery 10 for Windows

Élément	Configuration minimale	Recommandée
Mémoire du système	256 Mo	512 Mo ou plus
Espace disque pour l'installation	100 Mo	

Serveur de Gestion Acronis Backup & Recovery 10

Élément	Configuration minimale	Recommandée
Mémoire du système	512 Mo	1 Go ou plus
Espace disque pour l'installation	25 Mo	
Espace nécessaire pour le fonctionnement du serveur SQL et du serveur SQL de rapport	200 Mo	

Nœud de Stockage Acronis Backup & Recovery 10

Élément	Configuration minimale	Recommandée
Mémoire du système	1 Go	4 Go
Espace disque pour l'installation	40 Mo	
Espace nécessaire pour les bases de données des bandes	Environ 1 Mo par 10 archives	

Serveur de licences Acronis

Élément	Configuration minimale	Recommandée
Mémoire du système	128 Mo	256 Mo ou plus
Espace disque pour l'installation	25 Mo	

1.4. Politique de licence

Le système de licence Acronis Backup & Recovery 10 est basé sur le nombre de machines gérées et protégées par le produit. L'agent Acronis Backup & Recovery 10 nécessite une licence pour exécuter des opérations sur chaque machine gérée.

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition (ABR10 AS SBS)

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation (ABR10 AW)

Ces éditions incluent le serveur de licences Acronis qui doit être installé avant l'installation de l'agent. Les clés de licence peuvent être importées dans un serveur de licences Acronis à partir de fichiers .txt ou .eml pendant l'installation du serveur ou plus tard. Une clé de licence active l'installation de l'agent sur un hôte physique et quatre machines virtuelles.

L'agent Acronis Backup & Recovery 10 se connecte au serveur de licences Acronis chaque fois que le service est lancé et chaque 1–5 jours, tel que spécifié dans les paramètres de configuration de l'agent. Si l'agent ne peut pas se connecter au serveur de licences ou ne trouve pas la clé de licence appropriée pendant 1 à 60 jours (tel que spécifié dans les paramètres de configuration), il arrête de fonctionner jusqu'à ce que la vérification réussisse.

Par défaut, l'agent essaie de connecter au serveur de licences tous les jours et continue de fonctionner sans serveur de licences ou licence pour 30 jours.

Retrait de licences

Si une machine gérée est mise hors service de façon permanente et remplacée, ou si la carte réseau est remplacée (ce qui résulte normalement en un changement d'adresse MAC), vous pouvez retirer la licence correspondante afin de la rendre à nouveau disponible.

Selon le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final Acronis :

Vous pouvez ré-attribuer une licence de logiciel si vous retirez le matériel sous licence en raison de défaillance permanente du matériel. Si vous ré-attribuez une licence de logiciel, le matériel sur lequel vous ré-attribuez devient le nouveau matériel sous licence pour cette licence de logiciel particulière.

1.5. Utilisation du serveur de licences Acronis

Le serveur de licences Acronis est un mécanisme qui répertorie les licences des produits Acronis.

Une clé de licence est associée à l'adresse MAC (Media Access Control) de la machine gérée par l'agent Acronis Backup & Recovery 10. Dans les cas où les machines possèdent plusieurs cartes réseau (NIC), la clé de licence est associée à la première carte réseau physique énumérée et son adresse MAC.

Le serveur de licences Acronis peut importer plusieurs clés de licence à partir de fichiers .txt ou .eml, ce qui vous permet de gagner du temps, en évitant la saisie des numéros.

En cas de mise à niveau, de restauration ou de réinstallation, le serveur de licences Acronis garde intactes toutes les licences importées. Cependant, il est recommandé de copier le(s) fichier(s) avec les clés de licence sur un support amovible, ou de créer une copie papier de ce(s) fichier(s) et la conserver en lieu sûr. Cela vous assure d'être en possession des numéros de licence en cas de panne matérielle.

Afficher les informations relatives aux licences

1. Exécutez Acronis Backup & Recovery 10 Management Console.
2. Cliquez sur **Gérer les licences**. Connectez-vous à la machine sur laquelle le serveur de licences Acronis est installé. Cela affichera toutes les clés de licence disponibles sur le serveur de licences. Une clé de licence peut contenir plusieurs licences.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des en-têtes de colonnes pour choisir les détails à afficher : Nom de produit, clé de licence, date d'importation, date d'expiration et nombre total de licences assignées à chaque clé de licence, ainsi que le nombre de licences disponibles et utilisées. Par exemple, si une licence correspond à une clé de licence, Total=1, Disponibles=1, Utilisées=0 (si la licence est libre) ou Disponible=0, Utilisées=1 (si la licence a été attribuée).

3. Pour afficher plus d'informations sur les licences utilisées, sélectionnez **Afficher les informations d'utilisation** dans le volet latéral. (cet élément n'apparaît pas si toutes les licences sont disponibles).

Ce mode d'affichage montre toutes les licences qui ont été attribuées. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des en-têtes de colonnes pour choisir les détails à afficher : Nom de produit, nom d'hôte, adresse de l'hôte, clé de licence, date d'acquisition (date du déploiement ou de l'installation qui a utilisé la licence) et date de renouvellement.

Vous pouvez trier la liste en utilisant l'option **Afficher > Réorganiser les icônes par**.

Suppression de licences

Pour supprimer complètement une licence du serveur de licences Acronis, sélectionnez-la dans la liste des licences disponibles, puis cliquez sur **Supprimer la licence**, dans le volet latéral.

Retrait de licences

Le retrait rend les licences utilisées disponibles de nouveau. Vous pouvez en avoir besoin quand :

- Une machine gérée est définitivement mise hors service.
Retirez la licence de la machine soit avant ou soit après avoir mis la machine hors service.
- Une carte réseau est remplacée sur une machine gérée.
Remplacer une carte réseau sur une machine implique habituellement le changement de l'adresse MAC, rendant ainsi hors-service l'agent de cette machine. Retirez la licence de la machine soit avant ou soit après avoir remplacé la carte réseau. Dès que la machine est mise sous tension, l'agent accède au serveur de licences et acquiert n'importe quelle licence disponible automatiquement. Ainsi l'agent devient complètement opérationnel.

Pour retirer une licence

1. Sélectionnez le produit dans la vue **Licences disponibles**
2. Cliquez sur **Afficher les informations d'utilisation** dans la barre latérale
3. Sélectionnez l'hôte à partir duquel vous désirez retirer la licence (voir la colonne **Nom d'hôte**)
4. Cliquez sur **Retirer une licence** sur la barre latérale.

Lorsqu'un agent est désinstallé, sa licence est retirée du serveur de licences si le serveur de licences est accessible au moment de la désinstallation. Ceci est le cas pour tous les agents sauf pour l'agent Acronis Backup & Recovery 10 pour ESX/ESXi.

Utilisation de l'outil Acronis License Server Management

Le fichier LicenseServerCmdLine.exe est situé dans le dossier d'installation du serveur de licences, par défaut c'est \Program Files\Acronis\LicenseServer.

LicenseServerCmdLine.exe utilise la syntaxe suivante :

```
LicenseServerCmdLine [commande] [option1] [option2]
```

LicenseServerCmdLine.exe prend en charge les commandes et options de commande suivantes :

```
--status [nomserveur ou adresse-IP serveur]
```

Affiche le statut du serveur de licences spécifié, c'est-à-dire le nombre de licences totales/disponibles pour chaque produit Acronis.

```
--import [nomserveur] [clé de licence]
```

Ajoute une nouvelle clé de licence au serveur de licences spécifié. Vous pouvez spécifier plusieurs clés de licence (séparées par des espaces).

```
--import-file [servername] [filename]
```

Importe les clés de licence à partir d'un fichier .txt ou .eml.

```
--help
```

Affiche l'utilisation.

2. Installation de Acronis Backup & Recovery 10

Cette section aide à répondre aux questions qui peuvent survenir pendant l'installation du produit.

2.1. Installation locale (Windows)

Vous avez le choix entre télécharger un pack d'installation complet et un petit pack exécutable qui ne télécharge que les éléments que vous décidez d'installer, à partir du site Internet d'Acronis.

2.1.1. Préparation

Installez le serveur de licences Acronis et importez les licences. Vous pouvez passer cette étape si vous utilisez une licence d'évaluation ou si vous installez des composants qui ne nécessitent pas de clés de licence.

Pour installer le serveur de licences :

1. Démarrez le programme d'installation.
2. Cliquez sur **Installer le serveur de licences Acronis**.
3. Acceptez les termes du contrat de licence.
4. Indiquez le fichier contenant la liste des clés de licence.

Détail : Vous pourrez importer des clés de licence supplémentaires à n'importe quel moment, en indiquant un fichier contenant les clé ou en les saisissant manuellement.

5. Utilisez les valeurs par défaut pour **Installer sur :** et **Installer pour :**
6. Continuez l'installation.

Acronis Backup & Recovery 10 utilise le port TCP 9876 pour l'installation locale et la communication entre les composants. Le programme d'installation ouvre automatiquement ce port sur le Pare-feu Windows. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que le port est ouvert pour les requêtes entrantes et sortantes sur ce pare-feu.

2.1.2. Procédure d'installation

Faites ce qui suit pour installer Acronis Backup & Recovery 10 :

1. Lancez le fichier d'installation de Acronis Backup & Recovery 10.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup & Recovery 10**.
3. Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences Acronis, ou saisissez votre clé de licence d'essai.
4. Sélectionnez les composants et spécifiez les fonctionnalités de composant que vous désirez installer.

5. Si demandé, spécifiez un ou plusieurs des paramètres suivants dépendamment de votre sélection de composants :
- Informations d'identification pour les services des composants Acronis Backup & Recovery 10. Par défaut, le programme d'installation crée un compte d'utilisateur dédié pour chaque service. Voir « Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis (p. 16) ».
 - Les noms des serveurs Microsoft SQL qui seront utilisés par le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10. Voir « Spécifier des serveurs Microsoft SQL (p. 17) ».
 - Selon que vous enregistrez l'agent Acronis Backup & Recovery 10 pour Windows et/ou le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 sur le serveur de gestion. Voir « Enregistrer les composants sur le serveur de gestion (p. 17) ».
 - Les noms des utilisateurs qui pourront se connecter à la machine à distance. Voir « Spécifier les utilisateurs qui pourront se connecter à distance (p. 18) ».

La fenêtre de résumé affiche la liste des composants qui seront installés sur la machine.

***Remarque :** Sous Windows, lors de l'annulation du processus d'installation, seul le dernier package est supprimé. Les autres composants, s'il y en a, demeurent installés.*

2.1.3. Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis

Les composants agent Acronis Backup & Recovery 10 for Windows, le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10, et le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 exécutent en tant que services. Lors de l'installation de n'importe quel de ces composants, vous devez spécifier le compte sous lequel le service du composant s'exécutera.

Pour chaque service, vous pouvez soit créer un compte d'utilisateur dédié (recommandé dans la plupart des cas) ou spécifier un compte existant d'un utilisateur local ou de domaine—par exemple : `.\LocalUser` ou `DomainName\DomainUser`.

Si vous choisissez de créer des comptes utilisateur dédiés pour les services, le programme d'installation créera les comptes utilisateur suivants :

- Pour le service de l'agent Acronis Backup & Recovery 10 for Windows, **Agent Acronis Utilisateur**
- Pour le service du serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10, **AMS Utilisateur**
- Pour le service du nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10, **ASN Utilisateur**

Les comptes nouvellement créés ont les droits suivants qui leur sont donnés :

- Les trois comptes possèdent des droits d'utilisateur de **connexion en tant que service**.
- Le compte d'utilisateur Utilisateur d'Agent Acronis se voit assigné les droits d'utilisateurs **Ajuster les quotas de mémoire pour un processus** et **Remplacer un jeton de niveau de processus**.
- Les comptes utilisateurs Utilisateur d'Agent Acronis et Utilisateur ASN sont inclus dans le groupe **Opérateurs de Sauvegarde**.

Le programme d'installation assignera les droits d'utilisateurs ci-dessus à tout compte existant que vous spécifiez pour un service correspondant.

Si vous choisissez de spécifier un compte utilisateur existant pour le service agent ou le service nœud de stockage, assurez-vous que ce compte est membre du groupe **Opérateurs de Sauvegarde**, avant de procéder à l'installation.

Si la machine fait partie d'un domaine Active Directory, assurez-vous que les politiques de sécurité du domaine n'empêchent pas les comptes décrits dans cette section (qu'ils soient existants ou nouvellement créés) de posséder les droits d'utilisateur ci-dessus.

Important : *Après l'installation, ne spécifiez pas un compte utilisateur différent pour le service d'un composant. Autrement, le composant pourrait cesser de fonctionner.*

2.1.4. Spécifier des serveurs Microsoft SQL

Lors de l'installation du serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10, vous devez spécifier les serveurs Microsoft SQL pour les bases de données des serveurs de gestion :

- **Le serveur SQL opérationnel** garantit la synchronisation des composants Acronis Backup & Recovery 10 et stocke la configuration des politiques.
- **Le serveur SQL de rapport** stocke le journal des opérations et les statistiques. Les bases de données stockées sur ce serveur peuvent devenir extrêmement volumineuses avec le temps.

Pour chaque serveur SQL, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Microsoft SQL Server 2005 Express qui est fourni avec le pack d'installation et s'installe sur la même machine. Dans ce cas, une instance de Serveur SQL sera créée sur la machine.
- Microsoft SQL Server 2008 (toute édition) précédemment installé sur n'importe quelle machine.
- Microsoft SQL Server 2005 (toute édition) précédemment installé sur n'importe quelle machine.

Recommandations

Pour le serveur SQL opérationnel, nous recommandons de sélectionner un serveur qui réside sur la même machine que le serveur de gestion—par exemple, Microsoft SQL Server 2005 Express qui est fourni avec le pack d'installation.

Pour le serveur de rapports SQL, vous pouvez choisir le même serveur que pour le serveur SQL opérationnel, ou un serveur différent—pas nécessairement sur la même machine.

2.1.5. Enregistrer les composants sur le serveur de gestion

Lors de l'installation de Acronis Backup & Recovery 10 Agent pour Windows ou du nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 (ou les deux), vous devez spécifier s'il faut enregistrer ces composants sur le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10.

Une fois que l'agent est enregistré sur le serveur de gestion, la machine peut être gérée centralement par les administrateurs du serveur de gestion. Une telle machine est appelée machine enregistrée.

Une fois que le nœud de stockage est enregistré sur le serveur de gestion, les machines enregistrées peuvent sauvegarder des données vers et récupérer des données à partir des emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage.

Pour enregistrer l'agent et/ou le nœud de stockage pendant l'installation (recommandé) :

1. Cliquez sur **Enregistrer le serveur de gestion installé sur la machine spécifiée**.

2. Spécifiez le nom ou l'adresse IP de la machine avec le serveur de gestion. Cette machine doit être en ligne. Il peut s'agir de la machine locale—par exemple, quand le serveur de gestion figure parmi les composants que vous installez.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur qui fait partie du groupe Administrateurs centralisés Acronis sur la machine du serveur de gestion. Si vous installez le serveur de gestion sur la machine locale, spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un membre du groupe des administrateurs.

Pour sauter l'enregistrement :

- Cliquez sur **J'enregistrerai le(s) composant(s) plus tard**.

Après l'installation, vous pouvez enregistrer les composants sur le serveur de gestion ou les supprimer de celui-ci, à travers l'interface du serveur de gestion.

2.1.6. Spécifier les utilisateurs autorisés à se connecter à distance.

Lors de l'installation de Acronis Backup & Recovery 10 Agent pour Windows ou du serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 (ou les deux), vous devez spécifier la liste des utilisateurs auxquels vous voulez permettre de gérer la machine à distance en utilisant la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10.

Par défaut, la liste contient tous les membres du groupe d'administrateurs de la machine ; notez que cela inclut les administrateurs de domaine (si la machine est dans un domaine Active Directory).

Le programme d'installation crée le groupe **Utilisateurs distants Acronis** et y ajoute les utilisateurs dans la liste. En ajoutant et en supprimant des membres de groupe, vous ajouterez ou supprimerez des utilisateurs qui ont la permission de connecter à la machine à distance.

2.1.7. Mettre à jour

Pour mettre à jour un ou plusieurs composants Acronis Backup & Recovery 10 :

1. Exécutez le package d'installation contenant la mise à jour d'Acronis Backup & Recovery 10.
2. Cliquez sur **Installer Acronis Backup & Recovery 10**.
3. Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences Acronis.
4. Cliquez sur **Mise à jour**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Mise à jour de composants en mode sans surveillance

Pour plus d'informations concernant la mise à jour d'un composant en mode sans surveillance, voir Installation sans surveillance dans Windows (p. 20).

2.2. Installation à distance (Windows)

Les composants Acronis Backup & Recovery 10 peuvent être installés à distance.

Pour exécuter une installation à distance, vous avez besoin des droits administrateurs sur les machines cibles.

Préparation

1. Installez le serveur de licences Acronis et importez les licences. Vous pouvez sauter cette étape lorsque vous utilisez une clé de licence d'essai.
2. Installez la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10.
3. Pour une installation réussie sur une machine distante exécutant toute version Windows XP, l'option **Panneau de configuration > Options des dossiers > Affichage > Utiliser le partage de fichier simple** doit être désactivée sur cette machine.
4. Pour une installation réussie sur une machine distante exécutant Windows XP avec Service Pack 2 ou Windows Server 2003, l'option **Panneau de configuration > Pare-feu Windows > Exceptions > Partage de fichiers et d'imprimantes** doit être activée sur cette machine.
5. Acronis Backup & Recovery 10 utilise les ports TCP 445 et 25001 pour l'installation à distance. Assurez-vous que ces ports soient ajoutés aux exceptions dans les paramètres de pare-feu des machines distantes.

***Conseil :** Si les machines distantes sont membre d'un domaine Active Directory et n'utilisent aucun pare-feu autre que le pare-feu Windows, vous pouvez ajouter le port TCP 25001 aux exceptions en utilisant la politique de groupe. Sur un contrôleur de domaine, créez un objet politique de groupe, ensuite allez sur **Modèles administratifs -> Réseau -> Connexions réseau -> Pare-feu Windows -> Profil de domaine -> Pare-feu Windows : Définissez des exceptions de ports**, et ensuite ajoutez l'exception de port suivante : **25001:tcp:*.enabled:Acronis remote install**
Le port TCP 445 est ajouté aux exceptions automatiquement par le pare-feu Windows lorsque vous activez le Partage de fichiers et d'imprimantes.*

Vous pouvez exclure les deux ports des exceptions après que l'installation à distance est complétée.

Installation

1. Lancez la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10.
2. Cliquez sur **Installer les composants Acronis**.
3. Sélectionnez l'emplacement de l'installateur à partir de la liste (Composants enregistrés, Recherche de support amovible ou Spécifier un emplacement). La sélection par défaut **Composants enregistrés** utilisera les fichiers d'installation à partir du dossier par défaut : C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall.
4. Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences Acronis, ou saisissez une clé de licence d'essai. Vous pouvez utiliser une seule clé de licence d'essai pour l'installation à distance sur plusieurs machines.
5. Spécifiez les composants que vous souhaitez installer ainsi que leurs caractéristiques.
6. Sélectionnez les machines sur lesquelles les composants doivent être installés. Ceci peut être fait en :
 - Parcourant le réseau. Lorsque vous parcourez le réseau, vous pouvez sélectionner des machines individuelles, ainsi que des groupes de travail et de domaines entiers
 - saisissez les noms de machines ou les adresses IP (cliquez sur **Suivant** et ensuite ajoutez des machines à la liste)
 - importez la liste des machines à partir de fichiers .txt ou .csv.
7. Fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur pour chaque machine. S'il y a un compte administrateur universel sur le réseau, saisissez les informations d'identification du compte pour une machine et définissez l'option pour l'appliquer à toutes les machines que vous

sélectionnez. Les informations d'identification de l'administrateur du domaine et les informations d'identification universelles pour les groupes de travail peuvent être appliquées de cette façon.

Si vous ne spécifiez pas d'informations d'identification pour toutes les machines concernées, ou des informations d'identification ne sont pas correctes pour certaines machines, vous aurez une option pour fournir des informations d'identification pendant l'installation (il y a une option **Autre utilisateur** dans le message d'erreur de nom d'utilisateur et mot de passe.)

8. Si une version d'essai du produit est installée sur certaines des machines sélectionnées, une liste de ces machines est affichée. Sélectionnez les machines où vous voulez mettre à niveau une version complète du produit. Assurez-vous que le serveur de licences contient suffisamment de clés de licences.

La fenêtre de résumé affiche une liste des machines sur lesquelles les composants seront installés.

Une fois que l'installation démarre, le programme affiche la progression de l'opération et le nom de la machine sur laquelle les composants sont en cours d'installation.

Mettre à jour

Pour mettre à jour un ou plusieurs composants sur une machine à distance, répétez la procédure d'installation.

Mettre à niveau une version complète

Pour mettre à niveau un ou plusieurs composants d'une version d'essai à une version complète, importez les clés de licence complètes de ces composants sur le serveur de licences, puis répétez la procédure d'installation.

2.3. Installation sans surveillance dans Windows

Les composants de Acronis tels que l'agent pour Windows Acronis Backup & Recovery 10, peuvent être installés dans le mode sans surveillance, contrairement au mode interactif.

Vous aurez besoin du script de configuration **mst_get.vbs**, qui est situé dans le dossier où la console de gestion de Acronis Backup & Recovery 10 est installée par défaut, C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole. Si la console de gestion est installée sur une machine différente, vous pouvez copier le script à partir de cette machine.

Pour installer, réinstaller ou mettre à jour un composant en mode sans surveillance

1. Lancez le programme d'installation.
2. Cliquez sur **Extraire les fichiers d'installation**.
3. Extrayez le pack d'installation du composant.
4. Créez une transformation (un fichier .mst) pour le pack d'installation, en exécutant le script de configuration. Par exemple, la commande suivante crée une transformation pour installer l'agent pour Windows avec la clé de licence d'évaluation ABCDE-54321 :

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\Acronis\AgentWindows.msi /serial ABCDE-54321
```

Voir également l'exemple plus loin dans cette section. La syntaxe complète du script de configuration est décrite dans Paramètres du script de configuration (p. 21).

5. Effectuez l'une des deux opérations suivantes, selon que vous installez, réinstallez ou mettez à jour le composant :

- Si vous installez le composant, lancez Windows Installer (le programme **msiexec**), en spécifiant les noms du pack d'installation et de la transformation comme suit :

```
msiexec /i c:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=AcronisAgentWindows.mst /qb
```

- Si vous réinstallez ou mettez à jour le composant, lancez Windows Installer comme suit :

```
msiexec /i c:\AcronisAgentWindows.msi TRANSFORMS=AcronisAgentWindows.mst  
REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus /qb
```

Dans un domaine de répertoire actif, il est également possible d'exécuter une installation sans surveillance (mais pas une réinstallation ni une mise à jour) en passant par la politique de groupe - voir Installation des composant à l'aide de la Politique de groupe (p. 23).

Exemple

Considérez la commande suivante, qui crée une transformation pour le pack d'installation de l'agent pour Windows:

```
mst_gen.vbs /msi_path C:\Acronis\AgentWindows.msi /license_server licensesrv  
/product AS /account mydomain\agentuser MyPassWd /ams_address managementsrv  
/ams_user adminname AdminPassWd
```

Après l'installation sans surveillance avec cette transformation :

- L'agent utilisera une licence pour l'édition Advanced Server de Acronis Backup & Recovery 10, en la prenant du serveur d'installation installé sur la machine **licensesrv**.
- Le service de l'agent fonctionnera sous le compte d'utilisateur du domaine **agentuser** (du domaine **mydomain**) dont le mot de passe est **MonMotdepasse**.
- L'agent sera enregistré sur le serveur de gestion de Backup & Recovery 10 de Acronis installé sur la machine **managementsrv** ; **adminname** et **AdminPassWd** sont respectivement le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur de serveur de gestion.

2.4. Paramètres de script de configuration

Le script de configuration **mst_gen.vbs** crée un fichier .mst - connu en tant que transformation, une modification ou un fichier de modification—pour le pack d'installation d'un composant de Acronis, tel que l'agent pour Windows de Acronis Backup & Recovery 10.

En utilisant la transformation avec le pack d'installation, vous pouvez installer le composant dans le mode sans surveillance, soit en exécutant le pack d'installation manuellement soit en le déployant par le biais de la politique de groupe.

Ce qui suit est la syntaxe complète du script de configuration :

```
mst_gen.vbs  
/msi_path Chemin_complet  
[/utilisateur_actuel]  
[/répertoire_cible Dossier_d'installation]  
{/Clé de licence_de série [/Ancienne_clé de licence_de série_Echo] | /serveur_de licences  
Serveur_de licences /Code édition_de produit}  
[/compte Nom_d'utilisateur Mot de passe]
```

[/utilisateurs_distants Utilisateur1 Utilisateur2 ... UserN]
[/ams_address Management_Server /ams_user Admin_Name Password]

Les paramètres du script sont les suivants :

Paramètres généraux

/msi_path *Full_Path*

Spécifie le chemin d'accès complet au pack d'installation de l'agent. Saisissez un chemin d'accès local, tel que **D:\Acronis\AgentWindows.msi** ; ou un chemin de convention de nomination universelle (UNC), tel que **\\server\Acronis\AgentWindows.msi**.

/current_user

Spécifie que le composant sera installé uniquement pour l'utilisateur actuel, plutôt que pour tous les utilisateurs sur une machine.

Ce paramètre n'est pas effectif lors de l'installation du composant à l'aide de la politique de groupe.

Dossier_ d'installation */target_dir*

Spécifie le dossier où installer l'agent. Sans ce paramètre, l'agent sera installé sur le dossier par défaut : %ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecovery\Agent

Paramètres spécifiques à l'agent

Les paramètres suivants sont effectifs uniquement lorsque vous installez Agent pour Windows de Acronis Backup & Recovery 10.

/Clé_de licence de série

Spécifie la clé de licence à utiliser lors de l'installation du pack. Une clé de licence est une suite de lettres et de numéros séparés par des tirets. Saisissez la clé de licence exacte, y compris les tirets.

/Ancienne clé de licence_ de série_ *Echo*

Lors de la mise à niveau à partir de Acronis True Image Echo spécifie la clé de licence pour cette édition. Utilisez ce paramètre avec le paramètre de **série**.

/Serveur_de_licence *License_Server*

Spécifie le nom ou l'adresse IP de la machine où le Serveur de Licences Acronis est installé.

/Code_d'édition du produit

Spécifie le code de votre version de Acronis Backup & Recovery 10. Utilisez ce paramètre avec le paramètre de **/licence_server**.

Les codes sont les suivants :

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server : **AS**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition : **SBS**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation : **AW**

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition : **VE**

Remarque : Spécifiez soit le paramètre de **/série** soit le paramètre **/Serveur de licence**, mais pas les deux.

/compte Mot_de_passe du nom_d'utilisateur

Spécifie le nom et mot de passe d'utilisateur du compte de l'utilisateur sous lequel le Service des Machines Gérées Acronis sera exécuté sur les machines. Le compte utilisateur doit posséder les droits appropriés, tels qu'ils sont décrits dans Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis (p. 16). Séparez le nom du domaine et le compte par une barre oblique inverse, tel que : **mondomaine\utilisateur**

Sans ce paramètre, l'agent s'exécutera sous le compte par défaut : **Utilisateur de l'Agent Acronis**

/utilisateur_distant Utilisateur1 Utilisateur 2 ... UtilisateurN

Spécifie les noms d'utilisateur qui seront ajoutés au groupe des utilisateurs distants de Acronis.

Avec ce paramètre, seuls les utilisateurs spécifiés seront ajoutés au groupe. Séparez les noms d'utilisateur par des espaces.

Sans ce paramètre, tous les membres du groupe Administrateurs sur la machine particulière seront ajoutés au groupe.

Les membres du groupe d'utilisateurs distants de Acronis sont autorisés à se connecter à l'agent à distance.

/Serveur_de_gestion de ams_adresse

Spécifie le nom ou l'adresse IP du serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10. Avec ce paramètre, la machine sera enregistrée au serveur de gestion après que l'installation sera complète.

/Mot de passe Nom d'adm Ams_utilisateur

Spécifie le nom et le mot de passe d'un utilisateur qui est membre du groupe **Administrateurs centralisés Acronis** sur le serveur de gestion. Utilisez ce paramètre avec le paramètre de **/ams_adresse**.

2.5. Installation des composants en utilisant une Politique de Groupe

Vous pouvez installer de façon centrale, ou déployer l'Agent Acronis Backup & Recovery 10 pour Windows sur des machines membres d'un domaine Active Directory, en utilisant une Politique de Groupe, un mécanisme disponible dans Microsoft Windows 2000 Server et les systèmes d'exploitation de serveur Windows ultérieurs.

2.5.1. Préparation du déploiement de l'agent

Dans cette section et la suivante, vous découvrirez comment configurer un objet de Politique de Groupe sur lequel déployer l'Agent Acronis Backup & Recovery 10 pour Windows sur des machines dans un domaine entier ou son unité organisationnelle.

Chaque fois qu'une machine se connecte sur le domaine, l'objet de Politique de Groupe obtenu garantira que l'agent est installé et opérationnel sur la machine.

Pré requis

Avant de procéder au déploiement de l'agent, veuillez vous assurer que :

- Vous avez un domaine Active Directory avec un contrôleur de domaine exécutant Microsoft Windows Server 2003 ou une version ultérieure.
- Vous êtes un membre du groupe Domain Admins dans le domaine.
- Vous connaissez la clé de licence ou le nom ou l'adresse IP d'une machine sur laquelle le Serveur de Licences Acronis est installé.
- Vous avez une machine tournant sous Windows, avec la console de gestion de Acronis Backup & Recovery 10 installée sur celle-ci.

Étape 1 : Extraction du pack d'installation

Vous devez d'abord créer un dossier partagé qui contiendra le pack d'installation de l'agent (fourni en tant que fichier .msi), et extraire le pack dans ce dossier.

1. Sur le contrôleur de domaine (ou toute autre machine dans le domaine), créez un dossier — par exemple : **D:\Acronis**
2. Lancez le fichier d'installation d'Acronis Backup & Recovery 10.
3. Cliquez sur **Extraire les fichiers d'installation**.
4. Cochez la case **Agent (AcronisAgentWindows.msi)**. Vous pouvez décocher les autres cases.
5. Dans **Extraire sur**, saisissez le nom du dossier que vous venez de créer, ou cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier.
6. Cliquez sur **Extraire**.

Étape 2 : Partage du dossier

Vous devez maintenant partager le dossier que vous avez créé dans l'Étape 1.

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le nom du dossier, et cliquez ensuite sur **Partage et Sécurité**.
2. Dans la case des propriétés du dossier, cliquez sur **Partager ce dossier**. Dans **Partager le nom**, vous pouvez, si nécessaire, saisir un autre nom pour le dossier partagé à la place du nom donné par défaut.
3. Cliquez sur **Permissions**.
4. Dans la case des permissions partagées, cliquez sur **Ajouter**.
5. Dans la case **Sélectionner les utilisateurs ou les groupes**, saisissez les noms des **Utilisateurs Authentifiés** et cliquez ensuite sur **OK**.
6. Sous **Noms de groupe ou d'utilisateur**, sélectionnez **Utilisateurs Authentifiés**. Sous **Permissions pour Administrateurs**, assurez-vous que seulement **Lecture** est coché dans la colonne **Autorisé**.
7. La meilleure pratique de sécurité est de sélectionner **Tout le monde** sous **Noms de groupe ou d'utilisateur**, et de cliquer ensuite sur **Supprimer**.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte des permissions partagées, et cliquez ensuite sur **OK** pour fermer la boîte des propriétés du dossier.

Étape 3 : Configuration du pack d'installation de l'agent

Important : Sauter cette étape lors de la réinstallation ou de la mise à jour de l'agent.

Enfin, vous avez besoin de configurer le pack d'installation de l'agent en exécutant le script de configuration, qui est installé avec la console de gestion. Par défaut, le script est situé dans le dossier

%ProgramFiles%\Acronis\BackupAndRecoveryConsole. Si la console de gestion est installée sur une machine différente, vous pouvez simplement copier le script de configuration à partir de cette machine.

Le script de configuration crée une transformation (également appelée modification, fichier de modification, ou fichier .mst) du pack d'installation.

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**, et tapez ensuite : **cmd**
2. Cliquez sur **OK**.
3. Modifier le dossier actuel pour celui sur lequel le script de configuration **mst_gen.vbs** est situé, en exécutant des commandes telles que :

```
C:  
cd "C:\Program Files\Acronis\BackupAndRecoveryConsole"
```

4. Exécuter le script de configuration.

Par exemple, la commande suivante crée une transformation pour le fichier **\\server\Acronis\AgentWindows.msi** et utilise des licences pour l'édition Advanced Server de Acronis Backup & Recovery 10 à partir du serveur de licence installé sur **mylicensesrv** ; l'agent s'exécutera sous le compte utilisateur **mydomain\AgentUser**:

```
mst_gen.vbs /msi_path \\server\Acronis\AgentWindows.msi /license_server  
mylicensesrv /product AS /account mydomain\AgentUser MyPassWd
```

Pour la syntaxe complète du script de configuration, voir Paramètres du script de configuration (p. 21).

Le fichier d'installation de l'agent est prêt pour le déploiement. Vous devez maintenant créer un objet de Politique de Groupe, tel que décrit dans Configuration de l'objet de Politique de Groupe (p. 25).

2.5.2. Configuration de l'objet de Politique de Groupe

Utilisez cette procédure pour configurer un objet de Politique de Groupe pour le déploiement de l'agent dans le domaine entier ou dans son unité d'organisation. L'agent sera installé sur chaque machine qui fait partie du domaine ou de l'unité organisationnelle juste après le démarrage de Windows sur cette machine.

Pré requis

- Vous devez être connecté au contrôleur du domaine en tant qu'administrateur de domaine ; si le domaine possède plus d'un contrôleur de domaine, connectez-vous sur l'un d'entre eux en tant qu'administrateur de domaine.
- Si vous prévoyez de déployer l'agent dans une unité d'organisation, assurez-vous que celle-ci existe dans le domaine.
- Assurez-vous d'avoir complété les étapes décrites dans Préparation du déploiement de l'agent (p. 23).

Étape 1 : Création d'un objet de Politique de Groupe

1. Dans le menu **Démarrer**, pointez sur **Outils Administratifs**, et cliquez ensuite sur **Utilisateurs et Ordinateurs d'Active Directory**.

2. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le nom du domaine ou de l'unité d'organisation, et cliquez ensuite sur **Propriétés**.
3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet **Politique de Groupe**, et cliquez ensuite sur **Nouvelle**.
4. Saisissez le nom du nouvel objet de Politique de Groupe — par exemple : **Agent Acronis Backup & Recovery 10**
5. Cliquez sur **Éditer**. Le Snap-in Group Policy Object Editor s'ouvrira. Vous pouvez maintenant fermer la boîte de dialogue en cliquant sur **Fermer**.

Étape 2 : Configuration de l'objet de Politique de Groupe

1. Dans le Snap-in **Group Policy Object Editor**, étendez **Configuration de l'ordinateur**, et étendez ensuite les **Paramètres du logiciel**.
2. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur **Installation du logiciel**, pointez sur **Nouveau**, et cliquez ensuite sur **Pack**.
3. Sélectionnez le fichier d'installation de l'agent dans le dossier partagé que vous avez créé précédemment et cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
4. Dans la boîte de dialogue **Déployer le Logiciel**, cliquez sur **Avancées**, et cliquez ensuite sur **OK**.
5. Si vous mettez l'agent à jour ou que vous le réinstallez, ne faites rien.
Si vous installez l'agent, procédez comme suit : sur l'onglet **Modifications**, cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez la modification (également appelée transformation) que vous avez préalablement créée ; le fichier de transformation est appelé **AcronisAgentWindows.mst** et est situé dans le même dossier que le pack d'installation de l'agent.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Déployer le Logiciel**.

3. Upgrading from trial to full product version

Installation of Acronis Backup & Recovery 10 trial version does not require a license server. The trial key required at installation can be obtained on the Acronis Web site.

The Acronis Backup & Recovery 10 trial version has the following limitation:

- Universal Restore functionality is disabled.

Additional limitations for bootable media:

- The disk management functionality is available, but there is no option to commit the changes
- Besides disk management, only the recovery functionality is available.

To upgrade from the trial version to the standard product you do not need to re-download the software. When the trial period is over, the product GUI displays a notification offering to specify a standard license key.

Before upgrading to the full product version, you need to install Acronis License Server and import the product license keys to it.

If you are planning to use Acronis Backup & Recovery 10 Deduplication, Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore, or both, import the license keys for these features too.

The license keys for the full product version must be of the same product edition as the trial license key.

To upgrade to the full product version

1. Make sure that the license keys are imported to the license server.
2. Start the setup program.
3. Click **Use licenses from the following Acronis License Server**, and then specify the name or IP address of the license server.
4. Select one of the following options:
 - To upgrade to the full product version and to add or remove components (for example, to install Acronis Backup & Recovery 10 Deduplication or Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore), click **Proceed with the installation**.

Note: The deduplication functionality is enabled in the trial product version. To continue using it in the full version, you need to install Acronis Backup & Recovery 10 Deduplication. This requires a separate license key.

- To upgrade to the full product version without adding or removing components, click **Apply the new license key and quit the Setup**.

The installed components are now upgraded to the full version.

5. If you selected the first option, proceed with adding or removing components. If you selected the second option, click **Close** to exit the setup program.

3.1. Changer de licence

En changeant de licence, vous passez à une autre version ou édition du produit. Le tableau suivant résume les options disponibles.

Changer de licence	Pourquoi vous pouvez en avoir besoin
évaluation > complète	Mise à niveau du produit d'évaluation à la version complète
évaluation > différente édition d'évaluation	Définissez l'édition satisfaisant le plus vos besoins
évaluation > différente édition complète	L'édition que vous avez achetée est différente de l'édition de la version d'évaluation

Vous pouvez également activer la Déduplication Acronis et Acronis Universal Restore en utilisant des licences supplémentaires, si celles-ci sont disponibles pour la version et l'édition auxquelles vous passez.

Passer d'une édition avancée à une édition autonome n'est pas possible.

Avant de passer à la version complète d'une édition avancée

Tout d'abord, assurez-vous que les clés de licences complètes sont ajoutées (importées) sur le Serveur de Licence Acronis.

La Déduplication Acronis est toujours activée dans les versions d'évaluation du produit. Si vous voulez continuer en utilisant cette fonctionnalité, veuillez ne pas oublier :

1. D'acheter les licences pour la Déduplication Acronis.
2. D'importer les clés de licence pour la Déduplication Acronis sur le serveur de licence
3. D'utiliser une licence de Déduplication Acronis pour chaque machine où Acronis Backup & Recovery 10 est mis à niveau avec la version complète.

Vous pouvez faire ceci ultérieurement, cependant, jusqu'à ce moment la sauvegarde sur des emplacements de stockage de déduplication échouera.

Pour changer une licence dans les éditions avancées :

1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Connectez la console à la machine et cliquez sur **Aide > Changer de licence**.
 - Connectez la console au serveur de gestion, naviguez jusqu'à **Toutes les machines physiques** ou jusqu'à un autre groupe affichant la machine dont vous voulez changer la licence, cliquez-droit sur la machine, et cliquez ensuite sur **Changer de licence**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Spécifiez le serveur de licence et sélectionnez ensuite l'édition sur laquelle vous voulez passer. Si les licences de la Déduplication Acronis ou de Acronis Universal Restore pour cette édition sont disponibles sur le serveur de licence, spécifiez si vous voulez utiliser chacune de ces licences.
 - Saisissez la clé de licence d'évaluation.

Pour changer les licences sur plusieurs machines, nous recommandons l'utilisation de la fonctionnalité d'installation à distance. Pour plus d'informations, voir la section "Installation à distance (Windows) (p. 18)" dans le guide d'installation.

3.2. Mise à niveau des composants pour Windows

Avant de mettre à niveau le produit à sa version complète, vous devez installer le Serveur de Licence Acronis et y importer les clés de licence du produit.

Si vous planifiez d'utiliser la Déduplication Acronis Backup & Recovery 10, Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore, ou les deux, importez également les clés de licence pour ces fonctionnalités.

Les clés de licence pour la version complète du produit doivent être de la même édition que la clé de licence d'évaluation.

Pour mettre à niveau le produit à sa version complète

1. Assurez-vous que les clés de licence sont importées sur le serveur de licence.
2. Démarrez le programme d'installation.
3. Cliquez sur **Utiliser les licences à partir du Serveur de Licence Acronis suivant**, et spécifiez ensuite le nom ou l'adresse IP du serveur de licence.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Pour mettre à niveau le produit à sa version complète et pour ajouter ou supprimer des composants (pour installer la Déduplication Acronis Backup & Recovery 10 ou Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore par exemple), cliquez sur **Procéder à l'installation**.

Note: La fonctionnalité de déduplication est activée dans la version d'évaluation du produit. Pour continuer à l'utiliser dans la version complète, vous devez installer la Déduplication Acronis Backup & Recovery 10. Ceci nécessite une clé de licence séparée.

- Pour mettre à niveau le produit à sa version complète sans ajouter ni supprimer de composant, cliquez sur **Appliquer la nouvelle clé de licence et quitter l'installation**.

Les composants installés sont maintenant mis à niveau avec la version complète.

5. Si vous sélectionnez la première option, procédez à l'ajout ou à la suppression de composants. Si vous sélectionnez la deuxième option, cliquez sur **Fermer** pour quitter le programme d'installation.

4. Mise à niveau vers des éditions avancées de Acronis Backup & Recovery 10

Cette section décrit comment mettre à niveau les éditions suivantes de Echo Acronis True Image :

- **Acronis True Image Echo Workstation** vers **Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation**
- **Acronis True Image for Microsoft Windows Small Business Server** vers **Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition**.

Les éditions avancées de Acronis Backup & Recovery 10 incluent le serveur de licences Acronis qui doit être installé avant les mises à niveau des agents et des versions locales Echo.

Les éditions avancées de Acronis Backup & Recovery 10 ne possèdent pas de versions locales. Les versions locales de Echo Acronis True Image sont mises à niveau vers les agents Acronis Backup & Recovery 10. Ensuite vous pouvez installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 sur les machines sur lesquelles une administration locale est nécessaire.

4.1. Avant la mise à niveau

Préparation

Avant d'exécuter la mise à niveau sur une ou plusieurs machines, assurez-vous que :

- Le serveur de licences Acronis contient le nombre approprié de clés de licences pour les éditions Echo Acronis True Image correspondantes.
- Vous avez des clés de licence de mises à niveau Acronis Backup & Recovery 10 pour chaque machine. Vous allez importer ces clés après avoir installé ou mis à niveau le serveur de licences.

Séquence de mise à niveau

Nous recommandons d'exécuter la mise à niveau selon l'ordre ci-dessous :

1. Installez ou mettez à niveau le serveur de licences Acronis. Voir « Installer ou mettre à niveau le serveur de licences Acronis (p. 31) ».
2. Installez la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10. Voir « Installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 (p. 31) ».
3. Installez le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 et convertissez les tâches de groupe du serveur de groupe Acronis en politiques de sauvegarde du serveur de gestion. Voir « Mettre à niveau le serveur de groupe Acronis vers un serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 (p. 32) ».
4. Installez le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 et convertissez les emplacements de sauvegarde du serveur de sauvegarde Acronis en emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage. Voir « Mettre à niveau le serveur de sauvegarde Acronis vers un nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 (p. 33) ».

5. Mettez à niveau les agents et les versions locales Echo Acronis True Image, et importez les tâches locales et les emplacements de sauvegarde. Voir « Mettre à niveau les agents et les versions locales Echo Acronis True Image (p. 34) ».

4.2. Installer ou mettre à niveau le serveur de licences Acronis

Si une version antérieure du serveur de licences est déjà installé, mettez-la à niveau en installant le nouveau serveur de licences sur la même machine. Dans ce cas, les anciennes clés de licence seront présentes sur le serveur de licences mis à niveau. Si vous n'avez jamais utilisé un serveur de licences auparavant, importez les anciennes et les nouvelles clés de licence vers le serveur de licences nouvellement installé.

Pour installer ou mettre à niveau le serveur de licences

1. Lancez le fichier d'installation d'Acronis Backup & Recovery 10.
2. Cliquez sur **Installer le serveur de licences Acronis** et suivez les instructions à l'écran.
3. Importer les clés de licence de mise à niveau pour Acronis Backup & Recovery 10.
4. Si vous n'avez jamais utilisé de serveur de licences auparavant, importez les anciennes clés de licence.

Résultat :

- Le serveur de licences contient les anciennes clés de licence et les clés de licence de mise à niveau récemment importées.

4.3. Installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10

Vous pouvez installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 sur la même machine que la console d'administration Echo Acronis True Image, ou sur une machine différente. Dans tous les cas, vous pouvez continuer d'utiliser la console d'administration Echo Acronis True Image avec les composants Echo Acronis True Image s'ils existent toujours dans votre infrastructure.

Pour installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10.

1. Lancez le fichier d'installation de Acronis Backup & Recovery 10.
2. Dans la liste des composants, cochez la case **Console d'administration**.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Résultat :

- La console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 est installée.
- Vous pouvez continuer d'utiliser la console d'administration Echo Acronis True Image avec les composants Echo Acronis True Image.

4.4. Mettre à niveau le serveur de groupe Acronis vers un serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10

Vous pouvez installer le serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 sur la même machine que le serveur de groupes Acronis, ou sur une machine différente.

Le serveur de gestion et le serveur de groupe sont indépendants l'un de l'autre : Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le serveur de groupes, vous pouvez le désinstaller à tout moment, y compris avant l'installation du serveur de gestion. Autrement, vous pouvez continuer d'utiliser le serveur de groupes avec les composants Echo Acronis True Image si ceux-ci existent toujours dans votre infrastructure.

Une fois le serveur de gestion installé, vous pouvez importer les tâches de groupe du serveur de groupes comme politiques de sauvegarde du serveur de gestion—même après avoir désinstallé le serveur de groupe.

Note : Les tâches qui sauvegardent des données vers le serveur de sauvegardes Acronis ou valident les archives stockées dessus ne seront pas importées sur le serveur de gestion.

Pour installer le serveur de gestion

1. Lancez le fichier d'installation de Acronis Backup & Recovery 10.
2. Dans la liste des composants à installer, cochez la case **Serveur de gestion**.
3. Afin de pouvoir importer les tâches de groupe du serveur de groupe, cochez la case **Outil de mise à niveau**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour importer les tâches de groupe du serveur de groupes

1. Sur la machine sur laquelle le serveur de gestion est installé, connectez-vous en tant que membre du groupe administrateurs.
2. Remplacez le dossier actuel par le dossier sur lequel l'outil de mise à niveau est installé—par défaut : **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**
Si Acronis Backup & Recovery 10 est installé dans un dossier autre que le dossier par défaut, modifiez le chemin en conséquence.
3. Si le serveur de groupes et le serveur de gestion sont installés sur la même machine, exécutez la commande suivante (noter la différence entre majuscules et minuscules) :

```
cscript UpgradeTool.vbs GS [-r]
```

(le paramètre facultatif **-r** est décrit ci-dessous). Autrement, exécutez la commande suivante :

```
cscript UpgradeTool.vbs GS MachineName -u UserName [-p Password] [-r]
```

Description des paramètres :

MachineName

Spécifie le nom ou l'adresse IP de la machine sur laquelle le serveur de groupes est installé.

-u UserName

Spécifie le nom d'utilisateur d'un membre du groupe d'administrateurs sur la machine **MachineName**.

-p Password

Spécifie le mot de passe pour l'utilisateur *UserName*. Si vous sautez ce paramètre, l'outil de mise à niveau vous demandera un mot de passe.

-r

Effectif uniquement si vous prévoyez de mettre à jour les tâches de la machine—voir « Mettre à niveau les agents et les versions locales Echo Acronis True Image (p. 34) ».

Ce paramètre empêche la conversion de plans de sauvegarde locaux, résultant de la mise à niveau de tâches de groupe sur une machine, vers des plans de sauvegarde centralisés. Lorsque ce paramètre est spécifié, les plans de sauvegarde locaux résultant d'une mise à niveau de tâches de groupe sur une machine, demeureront locaux une fois que la machine est enregistrée sur le serveur de gestion. Autrement, le serveur de gestion les convertira en plans de sauvegarde centralisés et établira la correspondance entre ces plans centralisés et la politique résultant de la mise à niveau de la tâche de groupe.

Résultat :

- Les tâches de groupe importées deviennent les politiques de sauvegarde du serveur de gestion et apparaissent dans la vue **Politiques de sauvegarde**.
- (Une fois que vous avez mis à jour les tâches sur une machine et si vous n'avez pas spécifié le paramètre **-r**.) Quand une machine sur laquelle une tâche de groupe a été originellement appliquée s'enregistre sur le serveur de gestion, la politique de sauvegarde correspondante s'applique sur cette machine.

4.5. Mettre à niveau le serveur de sauvegarde Acronis vers un nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10

Vous pouvez installer le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 sur la même machine que le serveur de sauvegarde Acronis, ou sur une machine différente.

Si vous voulez importer les emplacements de sauvegarde du serveur en tant qu'emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage, vous devez installer le nœud de stockage sur la même machine que le serveur de sauvegarde.

Importer les emplacements de sauvegarde du serveur en tant qu'emplacements de stockage centralisés facilite l'accès aux archives stockées dans Acronis True Image Echo. Aucune archive Acronis Backup & Recovery 10 ne peut être créée dans ces emplacements de stockage.

Pour installer le nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10

1. Lancez le fichier d'installation de Acronis Backup & Recovery 10.
2. Dans la liste des composants à installer, cochez la case **Nœud de stockage**.
3. Afin de pouvoir importer les emplacements de sauvegarde du serveur, cochez la case **Outil de mise à niveau**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour importer les emplacements de sauvegarde du serveur

1. Sur la machine sur laquelle le nœud de stockage est installé, connectez-vous comme un membre du groupe administrateurs.

2. Modifiez le dossier actuel au dossier vers lequel l'outil de mise à niveau est installé—par défaut : **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**

Si Acronis Backup & Recovery 10 est installé dans un dossier autre que le dossier par défaut, modifiez le chemin en conséquence.

3. Exécutez la commande suivante :

```
cscript UpgradeTool.vbs BS
```

Résultat :

- Les emplacements de sauvegarde du serveur sont les emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage.
- Si le nœud de stockage est enregistré sur le serveur de gestion, ces emplacements de stockage centralisés apparaîtront sur le serveur de gestion dans la vue **Emplacements de stockage**.
- Chaque emplacement de stockage centralisé est nommé selon le dossier de l'emplacement de sauvegarde.
- Chaque emplacement de stockage centralisé affiche toutes les archives actuellement présentes dans les emplacements de sauvegarde correspondants.

Coexistence du serveur de sauvegarde et du nœud de stockage

Supposez que le serveur de sauvegarde et que le nœud de stockage soient tous les deux installés et opérationnels sur la même machine, et que vous importez les emplacements de stockage du serveur de sauvegarde comme emplacements de stockage centralisés du nœud de stockage. Dans ce cas :

- Le serveur de sauvegarde continue de fonctionner comme avant : Les composants Acronis True Image Echo peuvent sauvegarder des données vers, et récupérer des données depuis les emplacements ; le serveur de sauvegarde nettoie l'emplacement selon les quotas et les limites de temps.
- Le nœud de stockage accède les emplacements de stockage centralisés correspondants en mode lecture seule : vous pouvez visualiser le contenu des emplacements de stockage et récupérer des données de leurs archives, mais aucune archive ne peut être supprimée des emplacements de stockage.

Lorsque vous redémarrez la machine ou redémarrez manuellement les services, assurez-vous que le service du serveur de sauvegarde démarre avant le service du nœud de stockage. Sinon, le serveur de sauvegarde pourrait ne pas fonctionner.

Pour vous assurer de l'ordre correct du démarrage des services, vous pouvez rendre le service du nœud de stockage dépendant du service du serveur de gestion, tel qu'expliqué dans l'article aide et support Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/193888>.

4.6. Mettre à niveau les agents Acronis True Image et les versions locales

Installation des agents

Pour mettre à niveau les agents Acronis True Image Echo et les versions locales, installez les agents Acronis Backup & Recovery 10 sur les machines sur lesquelles les anciens agents et versions locales sont installés.

Dans Windows :

1. Lancez le fichier d'installation de Acronis Backup & Recovery 10.
2. Spécifiez le nom ou l'adresse IP du serveur de licences Acronis.
3. Dans la liste des composants, sélectionnez les composants que vous désirez installer. Sélectionnez d'installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10, en même temps que l'agent, si l'administration locale est requise sur la machine. Pour pouvoir mettre à niveau les anciennes tâches, sélectionnez la case **Outil de mise à niveau**.
4. Confirmez la suppression de l'agent actuellement installé ou de la version locale. Pour mettre à niveau les anciennes tâches au moment de l'installation, cochez la case **Importer les tâches existantes**. Ou vous pouvez mettre à jour les tâches plus tard à n'importe quel moment. Pour plus de détails, voir « Tâches de mise à jour » plus loin dans cette section.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran. Pour les détails, voir « Installation locale (Windows) (p. 15) ».

A la place de l'installation locale, vous pouvez installer les agents Acronis Backup & Recovery 10 à distance ou en utilisant la politique de groupe. Pour les détails, voir « Installation à distance (Windows) (p. 18) » et « Installer des composants en utilisant la politique de groupe (p. 23) ».

Remarque : Pour mettre à jour un agent Acronis True Image Echo en utilisant la fonctionnalité d'installation à distance de la console, vous avez besoin de l'agent Acronis True Image Echo ou Acronis Backup & Recovery 10 sur la machine sur laquelle vous travaillez. Autrement, au moins une licence complète (non une mise à niveau) doit être disponible (i.e. libre) sur le serveur de licences. Cela peut être une licence pour n'importe quelle édition d'Acronis True Image Echo ou Acronis Backup & Recovery 10. La licence demeurera disponible après la mise à niveau.

Dans Linux :

1. Installez l'agent Acronis Backup & Recovery 10 for Linux et l'outil de mise à niveau tel que décrit dans les « Procédures d'installation ».
2. Installez la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 si l'administration locale est requise sur la machine.

Résultat :

- Les agents Acronis True Image Echo et les versions locales sont remplacées par les composants Acronis Backup & Recovery 10.

Tâches de mise à niveau

Vous pouvez importer les anciennes tâches de sauvegarde et de validation vers Acronis Backup & Recovery 10. Si vous ne les importez pas, ces tâches n'exécuteront plus.

Remarque : Les tâches qui sauvegardent des données vers le serveur de sauvegardes Acronis ou valide les archives stockées dessus ne seront pas importées vers Acronis Backup & Recovery 10.

Vous pouvez importer les anciennes tâches au moment de l'installation de l'agent (voir les instructions d'installation plus haut dans cette section), ou plus tard en utilisant l'outil de mise à niveau Acronis Backup & Recovery 10. Cet utilitaire ligne de commande est situé dans le répertoire d'installation de Acronis Backup & Recovery 10, dans le sous-répertoire UpgradeTool.

Dans Windows :

1. Modifiez le dossier actuel au dossier vers lequel l'outil de mise à niveau est installé—par défaut : **C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool**

Si Acronis Backup & Recovery 10 est installé dans un dossier autre que le dossier par défaut, modifiez le chemin en conséquence.

2. Exécutez la commande suivante (noter la différence entre majuscules et minuscules) :

```
cscript UpgradeTool.vbs Agent
```

Dans Linux :

1. Changez le répertoire actuel vers : **/usr/lib/Acronis/UpgradeTool**

2. Exécutez la commande suivante :

```
UpgradeTool.sh Agent
```

Résultat :

- Les tâches qui étaient présentes dans Acronis True Image Echo, sont converties en des tâches Acronis Backup & Recovery 10 et apparaissent dans la vue **Plans et tâches de sauvegarde**.
- Chaque planification de tâche de sauvegarde, éléments à sauvegardés, et destination de sauvegarde sont les mêmes qu'avant, mais la tâche créera une nouvelle archive pour exécuter les prochaines sauvegardes.
- Chaque tâche de sauvegarde fait partie d'un plan de sauvegarde. Vous pouvez modifier le plan de sauvegarde pour changer la planification de tâches ou d'autres paramètres.
- Les entrées de journal des tâches ne sont pas importées.

Importation des anciennes options

L'outil de mise à niveau vous permet d'importer les options de sauvegarde par défaut, les options de restauration par défaut, les options de notification, et les options de suivi des événements de Acronis True Image Echo vers les options de sauvegarde et de récupération par défaut de Acronis Backup & Recovery 10.

Pour importer les anciennes options (à la fois sous Windows et Linux) :

1. Changez le dossier (répertoire) actuel vers celui sur lequel l'outil de mise à niveau est installé.
2. Sous Windows, exécutez la commande suivante :

```
cscript UpgradeTool.vbs Options
```

Sous Linux, exécutez la commande suivante :

```
./UpgradeTool.sh Options
```

Les anciennes options sont importées de cette façon :

- **Notifications** est importé en tant que **Notifications** dans les options de sauvegarde par défaut et dans les options de récupération par défaut.
- **Suivi des événements** est importé en tant que **Suivi des événements** dans les options de sauvegarde par défaut et dans les options de récupération par défaut.
- **Fractionnement d'archive** est importé en tant que **Fractionnement de sauvegarde**.
- Dans **Composants de support**, si **Placer Acronis restauration en un seul clic sur le support** est la seule case sélectionnée, il est importé en tant qu'**Agent et restauration en un seul clic Acronis**.

- **Valider l'archive de sauvegarde une fois qu'elle a été créée** n'est *pas* importé à partir des **Paramètres supplémentaires** dans les options de sauvegarde par défaut ou dans les options de récupération par défaut.
- Dans les options de récupération par défaut, **Fichiers à exclure de la restauration**, **Mode d'écrasement des fichiers**, et **Restauration de fichiers/dossiers sans restaurer leurs chemin complets** (dans **Paramètres supplémentaires**) ne sont *pas* importés.
- Les autres options sont importées en tant qu'options correspondantes dans les options de sauvegarde par défaut et dans les options de récupération par défaut.

Utiliser les images de sauvegarde créées par Acronis True Image Echo

Après avoir mis à niveau vers Acronis Backup & Recovery 10, vous pouvez récupérer les données des sauvegardes créées par Acronis True Image Echo.

Pour faciliter l'accès à ces sauvegardes, vous pouvez créer un emplacement de stockage personnel où les sauvegardes sont situées. Pour des instructions sur comment créer un emplacement de stockage personnel, voir la section « Actions sur les emplacements de stockage personnels » dans le guide utilisateur.

Un emplacement de stockage personnalisé peut stocker des archives Acronis True Image Echo et des archives Acronis Backup & Recovery 10. Vous pouvez spécifier cet emplacement de stockage comme une destination pour des nouveaux plans de sauvegarde.

4.6.1. Importer une tâche

Au lieu d'importer les tâches entièrement à partir de Acronis True Image Echo, vous pouvez utiliser l'outil de mise à niveau pour importer une sauvegarde ou une tâche de validation particulière.

Note: Les tâches qui sauvegardent des données vers le Serveur de Sauvegarde Acronis ou qui valident les archives qui y sont stockées ne peuvent pas être importées.

Acronis True Image Echo stocke chaque tâche en tant que fichier .tis. Par défaut, ces fichiers sont situés dans le dossier **C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Acronis\TrueImage\Scripts**.

Les noms des fichiers .tis files sont des Identifiants Universels Uniques (UUIDs), tels que 6AED5F49-7EED-4E3E-939E-19360A44137F.tib.tis. Chaque fichier contient le format XML. L'étiquette **<affichage>** dans le fichier spécifie le nom de la tâche tel qu'il apparaît dans la liste des tâches.

Pour importer une tâche

1. Déterminer le nom de fichier de la tâche que vous voulez importer — par exemple, en examinant le contenu de l'étiquette **<affichage>**.
2. Changez le dossier actuel vers celui sur lequel l'outil de mise à niveau est installé.
3. Exécutez la commande suivante, en spécifiant le nom de fichier de la tâche :

```
cscript UpgradeTool.vbs Script -f "C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Acronis\TrueImage\Scripts\6AED5F49-7EED-4E3E-939E-
19360A44137F.tib.tis"
```

Par conséquent, la tâche est importée en tant que tâche Acronis Backup & Recovery 10 et devient une partie intégrale du plan de sauvegarde.

5. Index

A

Acronis Wake-On-LAN • 7
Agent pour Windows • 3
Avant la mise à niveau • 30
Avant l'installation • 3

C

Changer de licence • 28
Composants Acronis Backup & Recovery 10 • 3
Composants de démarrage et media builder • 4
Composants pour une gestion centralisée • 4
Configuration de l'objet de Politique de Groupe • 25
Configuration matérielle • 10
Console de gestion • 7

D

Déduplication • 4

E

Enregistrer les composants sur le serveur de gestion • 16, 17

I

Importer une tâche • 37
Installation à distance (Windows) • 18, 29, 35
Installation de Acronis Backup & Recovery 10 • 15
Installation des composants en utilisant une Politique de Groupe • 21, 23, 35
Installation locale (Windows) • 15, 35
Installation sans surveillance dans Windows • 18, 20
Installer la console d'administration Acronis Backup & Recovery 10 • 30, 31

Installer ou mettre à niveau le serveur de licences Acronis • 30, 31

L

License Server • 7

M

Mettre à jour • 18
Mettre à niveau le serveur de groupe Acronis vers un serveur de gestion Acronis Backup & Recovery 10 • 30, 32
Mettre à niveau le serveur de sauvegarde Acronis vers un nœud de stockage Acronis Backup & Recovery 10 • 30, 33
Mettre à niveau les agents Acronis True Image et les versions locales • 31, 33, 34
Mise à niveau des composants pour Windows • 29
Mise à niveau vers des éditions avancées de Acronis Backup & Recovery 10 • 30

N

Nœud de stockage • 5

P

Paramètres de script de configuration • 20, 21, 25
Politique de licence • 11
Préparation • 15
Préparation du déploiement de l'agent • 23, 25
Procédure d'installation • 15

R

Restauration universelle • 4

S

Serveur de gestion • 4
Serveur PXE • 7
Spécifier des serveurs Microsoft SQL • 16, 17
Spécifier les informations d'identification pour les services Acronis • 16, 23

Spécifier les utilisateurs autorisés à se connecter à distance. • 16, 18

Systèmes d'exploitation supportés • 7

U

Upgrading from trial to full product version
• 27

Utilisation du serveur de licences Acronis •
7, 12